

AS400 SPOOL TO WORD & EXCEL (KULLANICI EL KİTABI)

* Masa Üstündeki veya Programlarda yer alan **SpoolProgram** isimli program çalıştırıldığında Yukarıdaki görüntü ekrana gelir.

Devam Butonu tıklanarak programın devam etmesi sağlanır.

OutQueue Name	Sıra	Spool File	User Name	Device Outqe	User Data	Status	Total Pages	Current F	Copy	From	Ty
BPR01	35	GUMRUKPQ	OZCAN	PRT01	GUMRUKPG1	HLD	1		1	*STD	
HAVAPRT1	36	ZRAPORUM	HALIT	PRT01	ZRAPOR	HLD	2		1	*STD	
HAVAPRT2	37	ZRAPORUM	HALIT	PRT01	ZRAPOR	HLD	1		1	*STD	
PRT01	38	ZRAPORUM	HALIT	PRT01	ZRAPOR	HLD	2		1	*STD	
PRT04	39	ZRAPORUM	HALIT	PRT01	ZRAPOR	HLD	2		1	*STD	
PRT07	40	ZRAPORUM	HALIT	PRT01	ZRAPOR	HLD	2		1	*STD	
PRT08	41	QPQPRFIL	BUFFER	PRT01	BUFFER	HLD	4		1	*STD	
PRT09	42	QPQPRFIL	BUFFER	PRT01	BUFFER	HLD	11		1	*STD	
PRT12	43	QPZDTALOG	MFERUZ	PRT01		HLD	1		1	*STD	
PRT14	44	TAHDOK	EMIN94	PRT01	FAT04D	HLD	2		1	*STD	
PRT17	45	QPQPRFIL	GULAY	PRT01		HLD	10		1	*STD	
QEJOBLOG	46	QPQPRFIL	GULAY	PRT01		HLD	7		1	*STD	
QPRINT	47	TAHDOKIN	YESIMS	PRT01	FAT04DIN	HLD	5		1	*STD	
	48	TAHDOKIN	YESIMS	PRT01	FAT04DIN	HLD	2		1	*STD	
	49	TAHDOKIN	YESIMS	PRT01	FAT04DIN	HLD	2		1	*STD	
	50	TAHDOKIN	YESIMS	PRT01	FAT04DIN	HLD	4		1	*STD	
	51	TAHDOKIN	YESIMS	PRT01	FAT04DIN	HLD	2		1	*STD	
	52	TAHMAK	CELAL	PRT01	AVANS1	HLD	1		1	*STD	

- * Bu ekrana ilgili (Programda tanımlı) AS/400 sistemindeki outque ların isimleri ekranın sol bölümünde listelenir.
- * Ekranın sağ tarafında ise seçili olan outque nun içerisindeki spool file/Dosya lar listelenir.
- * Ekranın sağ tarındaki bölümden açılması istenilen spool dosyası ENTER tuşuna basarak veya mouse çift tıklatılarak seçilir.
- * Eğer AS/400 spoolda file var ama yukarıdaki ekranda gözüküyor ise; Ekranın sol üst tarafında yer alan **Tüm Outque ları Kontrol Et** butonuna basılmalıdır.

* Başlık işlemlerinde şartlarının yerine gelmesi için her şeyden önce ilk başlığın son satırının işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu başlık uygulama şartları dikkate alınmaz. Spool sayfa ayarlarının kontrolü için **En Son Başlık Satırı** alanına doğru değerin girilmesi gereklidir. Bu değerlerin girilebilmesi için ekranın sol üst köşesinde yer alan **SP** butonunu tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılır.

* Eğer ilgili Spool dosya ismine ait kayıtlı tanımlar programda yoksa **As400 Spool Sayfa Ayarları** başlıklı ekrandaki değerleri program otomatik olarak hesaplar ve ekrana getirir(**En Son Başlık Satırı** isimli alan

hariç). Eğer tanımlar daha önce kayıtlı ise kayıtlı olan tanımlar ekrana getirilir. Bu durumda sayfa ayarlarında bir sorun yaşanır ise manuel olarak hesaplanıp buraya yazılmalıdır.

* isimli alana değerin girilmesi yeterli değildir. Ayrıca "**Rapor Başlığının Son Satırını Belirler**" butonu tıklatılarak ilgili satır işaretlenmelidir.

* Eğer başlığın tüm sayfalarda görünmemesi isteniyorsa **asağıdaki** kutucukların işaretleri kaldırılmalıdır.

* Başlığın Eğer başlığın tüm sayfalarda görünmemesi isteniyorsa aşağıdaki kutucuklardaki işaretler kaldırılmalıdır.

* Sayfadaki herhangi bir satırın taşınacak ortamda gözükmesi istenmiyorsa soldan üçüncü sırada yer alan **Buton** tıklatıldığında ilgili satır (yazılar **kırmızı** renkli olarak) iptal edilmiş olarak işaretlenecektir. İptal işleminin geri almak için aynı butonu aynı satırda tıklatmak yeterli olacaktır.

* Bu **buton** tıklatıldığında ise rapor seçildiğinde ilk açılan pencere (**Türkçe Karakter Değişim Tablosu**) ekrana gelecektir.

FİR. KODU	FİRMA ADI	İLK BORÇLANMA VADE	İLK BORÇLANMA TARİHİ	TUTARI	SÖZLEŞMEYİ YAPAN P
30/ 692	A.S.R. ELEKTRONİK - İNŞAAT SANAYİ İC VE		31/12/2001	.00	
30/6173	AB ROTECH ESNEK OTOMASYON SİSTEMLERİ		8/10/2002	.00	
30/6930	AKMODA TEKSTİL ÜRET. VE PAZARLAMA LTD. S		28/ 6/2002	.00	
30/7539	AKORA TEKNOLOJİ PAZ. VE SAN. A.S.		7/10/2002	.00	
30/6793	ALFA METAL SAN. VE TIC. LTD. STI.		17/ 7/2001	166,502,720.00	
30/2113	ALKAN OTOMOTİV SAN. VE TIC. LTD. STI.		31/12/2001	.00	
30/2049	ALTIN ET ENTECRE TIC. VE SAN. LTD. STI.		15/10/2002	314,226,920.00	
1/ 9	ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.		14/10/2002	225,380,000.00	
1/ 744	ASAS ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/ 8/2001	.00	
30/7929	ATOTECH İSTANBUL LTD. STI.		16/ 8/2002	1,048,386,300.00	
1/8838	AYDIN KURUYEMİS SAN. VE TIC. LTD. STI.		31/ 5/2002	.00	
2/ 108	BAYRAKTARLAR MOTORLU VASİTALAR TİCARET V		1/10/2002	232,956,733.00	
2/7413	BERİKAP KAPAK SANAYİ LTD. STI.		7/10/2002	.00	
2/7402	BESEL BİJON MAKİNA SAN. TIC. A.S.		16/10/2002	.00	
31/1131	BETA GMEH		23/ 7/2002	.00	
2/ 317	BOGAZICI BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.		3/10/2002	.00	
2/ 327	BORAL ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARET AS		2/ 5/2001	.00	
3/ 232	CEMEL AVİZE SANAYİ VE DİS TIC. LTD. STI.		31/12/2001	.00	
3/9340	CENBERCI OTOMOTİV SAN. VE TIC. A.S.		9/10/2002	466,100,000.00	

* **Tanımları Kaydet** butonu belirtilmiş olan tanımları ilgili Spool dosyasının adı ile kaydeder.

* **Tanımları Sil** butonu ise o an geçerli olan tanımları sıfırlar(kayıtlı ise kaydını siler).

* Raporu ilgili ortama almak için **Raporu Oluştur** Butonunun tıklanması yeterlidir. Eğer **Dönüşüm Şekli** Word ise program sizden bir dosya yolu ve dosya ismi isteyecektir ve belirtilen yere RTF(Zengin metin dosyası olarak-Word ile açıp [sayfa ayarları] düzenleme yapabilirsiniz) kaydeder. **Dönüşüm Şekli** Excel seçilmiş ise Program Otomatik olarak Excel 'i açar ve raporu Excel 'e aktarır. Burada istenilen düzenleme yapılabilir.